COMO VER O IP DO COMPUTADOR WINDOWS?

Este artigo tem como objetivo instruir a ver o IP do computador.

Para ver o endereço de IP é necessário abrir o Prompt de Comando do Windows. Há 3 formas de abrir, descritas a seguir (comandos entre < > significam teclas do seu teclado):

1. Clique em **Iniciar**, **Executar**, digite **CMD** e dê <**Enter**>. Se não encontrar o **Executar**, tente a segunda opção;
2. Clique em **Iniciar** e digite **CMD** no campo de **Pesquisa**. Após, dê <**Enter**>. Se não encontrar o **Iniciar** ou o campo de **Pesquisa**, tente a terceira opção;
3. Aperte no teclado a combinação das teclas <**Super**> (aquela que tem o símbolo do Windows e está entre o <Ctrl> e o <Alt>) e a letra <**R**>. Ao apertar <**Super**> + <**R**> abrirá o Executar. Apague o que está na caixa ao lado de **Abrir:** e digite **CMD**. Após, dê <**Enter**>.

Abrirá o Prompt de Comando, uma janela preta. O cursor estará piscando, aguardando que você digite algum comando. Digite o seguinte comando e dê <**Enter**>:

> ipconfig

Aparecerão várias informações, como o exemplo a seguir:

> C:\Users\Teste>ipconfig
>
> Configuração de IP do Windows
>
> Adaptador Ethernet Conexão Local:
>
> Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
> Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::3089:5af4:692e:1a20%12
> Endereço IPv4. . . . . : 192.168.0.10
> Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
> Gateway Padrão. . . . . : 192.168.0.1
>
> Adaptador Ethernet Conexão de Rede Sem Fio:

```
Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de túnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

Adaptador de túnel isatap.{5569CD06-F6EA-4477-A367-9397E1AC41FC}:

Estado da mídia. . . . . . . . . . . . . : mídia desconectada
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :

C:\Users\Teste>
```

A informação que você precisa é o **Endereço IPv4**. Este é o seu endereço de IP (no exemplo é o 192.168.0.10).

Se você está utilizando internet sem fio, provavelmente aparecerá na Conexão de Rede Sem Fio, ou algo do gênero.

Nota: ele também mostra o **Gateway Padrão**. Normalmente o servidor Proxy possui o mesmo endereço. Clique aqui para saber como configurar o proxy no seu computador.

Revisão #4
Criado 25 junho 2025 18:22:43 por Admin
Atualizado: 2 julho 2025 19:34:39 por Admin